



オクト・パルス(株)

インターネット接続 設定マニュアル

(Windows Vista 版)

LAN 型接続用

OCTP-NET
オクト・パルス株式会社

目次

- 1 インターネットの設定
 - ・ インターネット起動する
 - ・ インターネットオプションを設定する
- 2 スタートメニューの設定
 - ・ スタートメニューのプロパティを開く
 - ・ スタートメニューをカスタマイズする
 - ・ スタートメニューに表示する電子メールソフトを変更する。
- 3 Windows メールの設定
 - ・ アカウントを設定する
- 4 うまく動作しない場合・ケーブルモデムの確認
 - ・ ケーブルモデム・パソコンの再起動
 - ・ ルーターをご使用の方
 - ・ パソコンを変えた場合

ご注意

このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。このマニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一記載内容に誤りなどお気付きの点がございましたら、ご連絡ください。

MS、Microsoft、MS-DOS、Windowsは、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

1. インターネットの設定


1. 1 「インターネット」を開く

[スタート] メニューから [インターネット] を選択し、ホームページを開きます。




1. 2 「インターネットオプション」を開く

[ツール]→[インターネットオプション] を選択します。




「接続タブ」を開く

[接続] タブを選択しウインド内の右下 [LAN の設定] を選択します。



「ローカルエリアネットワーク」を設定する

すべてのチェックボックスが外れていることを確認します。



2. スタートメニューの設定

スタートメニューの設定


[スタート] メニューを**右クリック**し [プロパティ]を選択。



右クリック

スタートメニューをカスタマイズする


[スタート]メニューを選択し、[カスタマイズ]をクリックします。



電子メールリンクを変更する

下部の[電子メールリンク]を「Windows メール」へ変更する。

変更後「OK」をクリックし設定画面を閉じる。



変更が完了するとスタートメニューが下記のように表示される




3. Windows メールの設定

1. 下記の「電子メール」をクリックし Windows メールを起動する。




起動すると下記のような画面が表示される。




2. [ツール]→[アカウント]を選択する。


※初めて Windows メールを起動するときはこの次の画面が表示されます。




3. 追加をクリックします。(登録通知書を手元にご準備ください)



電子メールアカウントを選択し「次へ」をクリック



表示名を入力し「次へ」をクリック



電子メールアドレスを入力します。(登録通知書を参考にして必ず半角・小文字で入力すること)

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): yourname@octp-net.ne.jp

例: t-chofu@microsoft.com

[電子メール アカウントの information について](#)

次へ(N) キャンセル

サーバー名を入力します。(登録通知書を参考にして必ず半角・小文字で入力すること)

電子メール サーバーのセットアップ

受信メール サーバーの種類(S)

POP3

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):

mail.octp-net.ne.jp

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

mail.octp-net.ne.jp

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メール サーバーの information について](#)

次へ(N) キャンセル

ユーザー名とパスワードを入力します。(登録通知書を参考にして必ず半角・小文字で入力すること)

インターネットメール ログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A):

パスワード(P):

パスワードを保存する(W)

メールの設定が完了しました。「OK」をクリックして閉じてください。

設定完了

セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


今は電子メールをダウンロードしない

4. うまく動作しない場合・ケーブルモデムの確認

- ・ ケーブルモデムの正常動作が確認できても接続できない場合は次の操作を行ってください。

1. ケーブルモデム・パソコンの再起動

ケーブルモデムとパソコンの電源を落とした状態から、ケーブルモデムだけ電源を入れケーブルモデムのランプが、下記の表のように になりましたら、パソコンの電源を入れてください。



ericsson 社製(青色)	3番目(点滅)	5番目(点灯)	
SYNCLAYER 社製(銀色)	POWER(点灯)	SYNC(点灯)	
Hitron 社製(黒色)	Power(点灯)	Cable(点灯)	Status(点灯)
CN 社製(CBM200J2)	Power(点灯)	Cable(点灯)	

2. 有線ルーター・無線ルーターをご使用の方

有線ルーターや無線ルーターをご使用の方はそれぞれの機器の電源のON/OFFしていただくことによって接続が復旧することがありますのでお試しください。

電源のON/OFFは次の順序でしていただきますと動作しやすくなります。

1. すべての電源をOFF
2. ケーブルモデムの電源をON(2分ぐらい起動にかかるので待機する)
3. ルーターの電源をON(ルーターが付いている場合のみ)
4. パソコンの電源をONにする

3. パソコンが変わった場合

新しくパソコンを買われた場合は必ずモデム電源ON/OFFを行うようにしてください。

※ 以上の操作でも、接続が確認できない場合はご連絡下さい。

MEMO

MEMO

MEMO

インターネット接続設定マニュアル [LAN型接続用] (WindowsVista版)

発行元 オクト・パルス株式会社

TEL 0957-54-3811

FAX 0957-52-1921

URL <http://www.octp-net.ne.jp>

E-mail info@octp-net.ne.jp

第1版

平成19年5月2日